

## Vejledning til udtagelse af N-min analyse

N-min analyser tages primært på markniveau. Det er i langt de fleste tilfælde unødvendigt at tage flere prøver på en mark, da det også skal kunne håndteres i praksis ved gødningstildeling.

Analysen giver også et overblik over PH, eller rettere Reaktionstallet i jorden. Derved kan analyserne i nogle tilfælde erstatte jordprøver, og bruges til eksempelvis kalkning (kontakt din rådgiver for information herom).

### Punkt 1:

Start med at fjerne eventuelle planterester og grav et hul, indtil du når råjorden, eller hullet er 25-30 cm. dybt.

### Punkt 2:

Stik spaden i parallelt med hullet, så du skærer en tynd skive jord. Fyld jordskiven i en ren spand.

Denne procedure foretages flere steder på marken, for at opnå et så repræsentativt billede af marken, som muligt.

Har du et jordspyd, vil det selvfølgelig være oplagt at bruge dette.

### Punkt 3:

Bland jorden i spanden godt sammen og udtag 200-250 g jord. Jorden fyldes i en plasticpose med mark nr., og sendes i et brev til LMI.

Breve op til 250 g koster 38 kr. i forsendelse.

Pakker op til 5 kg koster ca. 280 kr.

Brevet sendes til:

LMI AB

BOX 700

251 07 Helsingborg

Husk at vedlægge og udfylde skemaet (der er vedlagt en vejledning og et tomt skema. Det kan også hentes på dette link [Packlista jord](#)).



# Jordanalyse N-min

Dato \_\_\_\_\_

CVR nr. : \_\_\_\_\_

Navn : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Postnr. \_\_\_\_\_ By : \_\_\_\_\_

Land : \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

Mail : \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Analysen skal tages som 'Spurway'

Anbefaling ønskes som kilo/ha.

Marknavn	Prøvenummer (fra posen)	Afgrøde

Resultatet sendes som kopi til din rådgiver : \_\_\_\_\_

Resultatet sendes som kopi til : [Vtl@agropro.dk](mailto:Vtl@agropro.dk)



Prøven sendes til:  
LMI AB  
Box 700  
251 07 Helsingborg

Tel. +46 (0) 42 29 20 05  
Fax. +46 (0) 42 29 24 50  
[info@lmiab.com](mailto:info@lmiab.com) [www.lmiab.com](http://www.lmiab.com)